

Световой режим для кур-несушек начиная с суточного возраста

Возраст неделя	Продолжительность освещения, час	Время		Интенсивность света	Температурный режим
		Вкл.	Выкл.	Люксы	Град.С
1-3 дня	23	1.00	24.00	Минимум 20	34
3-7 день	21	2.00	23.00	Минимум 20	34-31
2 неделя	19	4.00	23.00	Минимум 20	31-27
3 неделя	17	5.00	22.00	Не больше 10	27-23
4 неделя	15	6.00	21.00	8-6	23-22
5 неделя	13	7.00	20.00	6	21-20
6 неделя	11	8.00	19.00	6	20
7 неделя	9	8.00	17.00	6	20
8 неделя	9	8.00	17.00	6	20
9 неделя	9	8.00	17.00	6	20
10 неделя	9	8.00	17.00	6	20
11 неделя	9	8.00	17.00	6	20
12 неделя	9	8.00	17.00	6	20
13 неделя	9	8.00	17.00	6	20
14 неделя	9	8.00	17.00	6	20
15 неделя	9	8.00	17.00	6	20
16 неделя	9	8.00	17.00	6	20
17 неделя	10	7.00	17.00	6	20
18 неделя	11	7.00	18.00	10	20
19 неделя	12	6.00	18.00	10-15	20
20 неделя	13	5.00	18.00	10-15	20
21 неделя	14	5.00	19.00	10-15	20
22 неделя(постоянно)	14-16	5.00	19.00-21.00	10-15	20

Свет нужно уменьшать или добавлять не резко, желательно 1 час разбивать на два раза, то есть по пол час, самое главное чтоб Вы выходили на нужное время согласно возраста.

Есть только одно но когда будете выходить с светового режима в 16 недельном возрасте на 17 недельном возрасте вот тут нужно резко добавить на 1час сделать 10часов дальше разбивайте на полчаса два раза в неделю и так пока не выйдете на 14 или 16 часов.

Еще один нюанс не мало важный когда Вы будете начинать стимуляцию светом молодки в 17 недельном возрасте нужно обязательно делать только согласно живого веса. Для белого кросса живой вес должен составлять не ниже 1200гр, а для коричневого или красного кросса 1300гр. Если вес ниже нормы, то лучше световую стимуляцию отложить на неделю, но не передерживать больше чем до 18 недель.

Если войдете в световой режим с маленьким живым весом, то есть меньше нормы, то яйцо будет очень мелкое и пик продуктивности будет короткий.

Эта световая программа подходит всем кроссам курам-несушкам и декоративным в том числе.

